

使用SDC連入正在開啟的視訊會議



RMS安排會議後查看Email內容

寄件者: vcr1@msl.gsn.gov.tw 寄件日期: 2009/1/15 (星期四) 上午
收件者: kenlai@dgt.com.tw
副本:
主旨: **開會通知 / New Conference Notification [研考會視訊說明會]**

會議詳細內容 / Details of the conference

[會議名稱 / Conference Name] **研考會視訊說明會**

[會議代碼 / Conference ID] **2201593600**

[會議控管密碼 / Password] **123**

[會議主席 / Modulator] **研考會第一研討室**

[會議日期 / Date] **01/15/2009**

[開始時間 / Start] **11:35,GMT+08:00**

[會議期間 / Conference Duration] **30 分 / minutes**

[與會人員 / Attendees]

--- {SDC研考會檔案管理局, SDC研考會第一研討室, SDC研考會
中區辦公室}

錄影1 --- {錄影1}

研考會第一研討室 --- {研考會第一研討室}

PFC用戶1 --- {PFC用戶1}

若您是透過桌面型視訊SCOPIA Desktop Client連入會議，請使用您的電腦連結

<http://vcs1.gsn.gov.tw/scopia?ID=2201593600>


若您是第一次使用SCOPIA Desktop Client，請透過以下連結自動安裝軟體

<http://vcs1.gsn.gov.tw/scopia?client>




第一次使用SDC

若您是第一次使用SDC，請於Email連結中進入SCOPIA網頁並勾取所有選項，執行安裝。




SCOPIA®



點擊安裝表示您接受了終端用戶使用協議

SCOPIA®



喜好設定

對於喜好設定內容，請保持**不勾選**的狀態，若勾選音頻選項將造成無法發言或聽不到聲音。(此項目作用為不互動時使用)

SCOPIA Desktop -- 網頁對話

喜好設定

字體

您在此選擇的字體將顯示在 SCOPIA Desktop 使用者介面。重新整理或重新登入您的頁面查看新的設定。

字體集: Tahoma

字型大小: 100%

音頻

在您參與會議時，該設定指定了您的麥克風和喇叭的初始狀態。

- 參與會議時讓麥克風靜音
- 參與會議時讓喇叭靜音

個人資料

刪除 SCOPIA Desktop 緩存中的網頁、cookie 和設定。

還原預設

確定 取消

檢查聲音和攝影裝置

1. 點選檢查影音的連結



請輸入您的名稱和要加入會議的 ID。

您的姓名：

會議 ID：

檢查您的音頻
檢查您的視頻

更多選項 >> 現在參與

2. 進行音效測試

一般 | **音效** | 視訊 | 網路 | 先進

錄音

設備：Windows 默認設備

線路：Stereo

音量：[Slider]

麥克風增益

重放

設備：Windows 默認設備

音量：[Slider]

停止音效測試

3. 進行攝影機測試

一般 | 音效 | **視訊** | 網路 | 先進

預覽

設備：Dual Mode USB Camera 518Plus

來源 輸入

我要發送：[Slider] 更快的視 更高的品質

停止預覽

本地視訊預覽視窗

複製到剪貼簿 儲存到檔案

FPS: 29 CPU: 39%

開始使用SDC進入視訊會議

一切就緒後，可使用Email內的連結，進入SDC首頁，請您在【**您的姓名**】欄位輸入**SDC用的RMS登入帳號(sdcXXXX)**，【**會議ID**】已自動顯示(透過EMAIL進入時)，按下**現在參與**即可進入會議



請輸入您的名稱和要加入會議的 ID。

英文小寫sdc加單位E.164代碼

您的姓名：

會議 ID：

[檢查您的音頻](#)
[檢查您的視頻](#)

更多選項 >>


現在參與

非常重要！！

安裝簡報功能




若有需要使用簡報，還必需執行【出席】功能，系統會提示安裝簡報驅動程式，完成後可以選擇簡報是單一的程式或整個電腦桌面

注意：部份電腦作業系統可能會要求重新開機才能正常進行簡報




注意：安裝驅動程式只在第一次使用需要，以後可以直接使用

檢視-連線分屏樣式



視窗功能表



聲音功能：

開關自己的麥克風與喇叭

與會者列表：

此會議內的與會者清單

文字談話：

與其它SDC與會者談話

注意：文字談話功能只有SDC用戶看見

SDC電腦硬體規格


安裝SDC電腦規範：

- (一)電腦作業系統：需使用WINXP或VISTA系統
- (二)網頁瀏覽器：需使用Microsoft IE6 或IE7
- (三)網際網路：確認可以使用IE開啟網際網路
- (四)網路頻寬：至少128Kbps，建議可提供384Kbps以上頻寬
- (五)中央處理器：至少INTEL P4 1.8G以上，建議採用雙核心CPU
- (六)記憶體RAM：1Gb含以上
- (七)USB網路攝影機：至少30萬像素USB網路攝影機，建議使用HD等級
- (八)麥克風：需具備外接或內建麥克風
- (九)喇叭：需具備外接或內建式喇叭

比較使用SDC電腦表現




CPU 使用率記錄



雙核心電腦搭配HD網路攝影機連線效果與CPU使用率



CPU 使用率記錄



單核心電腦搭配130萬畫素網路攝影機連線效果與CPU使用率